

### ECBU - NOTEZ VOS NOMS, PRENOM ET DATE DE NAISSANCE SUR LE FLACON



### Matériel

Kit ECBU (fourni par le laboratoire) Urinocol pour les enfants en bas âge Dakin stabilisé + compresses ou compresses antiseptiques
Tampon vaginal chez la femme Fiche ECBU à compléter



#### Quand recueillir les urines?

- 1. Si possible respectez un intervalle d'au moins 4 heures entre la miction du recueil et la miction précédente et avant tout antibiothérapie.
- 2. A n'importe quel moment de la journée en cas d'urgence.



#### Adultes et enfants

- 1. Lavage des mains
- 2. **Effectuez une toilette soigneuse** à l'aide de compresses imbibées d'un antiseptique (type Dakin stabilisé)
- chez une femme de la région vulvaire. Idéalement, il est recommandé de placer un tampon vaginal afin d'éviter tout passage d'éléments d'origine vaginale dans l'échantillon en particulier en cas de leucorrhées ou en période de règles.
- chez un homme du méat urinaire après avoir décalotté.
- 3. **Recueil du deuxième jet :** éliminez un premier jet d'urines dans les toilettes avant de recueillir le 2<sup>ème</sup> jet d'urines dans le flacon. Ouvrir le pot en dévissant le bouchon, ne jamais tirer la languette papier. Ne pas toucher le bord supérieur du pot lorsqu'il est ouvert. Revissez le bouchon sur le pot. Identifiez votre échantillon.



# Enfants en bas âge : à réaliser de préférence au laboratoire

- 1. Lavage des mains
- 2. Recueil des urines
- Soit recueil des urines « à la volée »,
- Soit le recueil se fait par la **pose d'un collecteur d'urine**: (urinocol), après une désinfection soignée de la peau (au Dakin), et doit rester en place au **maximum 30 minutes**. S'il n'y a pas eu émission d'urine, dans ce laps de temps, l'urinocol doit être changé de façon à ne pas contaminer le recueil par des bactéries de la peau. La poche est ensuite placée dans un contenant adapté (type pot à coproculture) sans être transvasée afin d'éviter toute souillure de l'échantillon.



# Sonde à demeure- En cas de changement de sonde, prélever sur la nouvelle sonde

- 1. Lavage des mains
- 2. Recueil des urines
- Clampez le tuyau pendant 30 mn maximum. Désinfectez le site de ponction de la sonde avec un antiseptique alcoolique. Prélevez avec une seringue et une aiguille stérile et déposez dans un flacon à ECBU. Déclampez.



## **Conservation / Transport**

- Pour les recueils à domicile les urines doivent parvenir le plus rapidement au laboratoire (maximum 2 heures).
- Sinon le flacon doit être placé au réfrigérateur (+2°C à +8°C) au maximum 24 heures.

Page 1 sur 1 26-CA-PRE-7E-032-05